

STAMPANTI RETE OATS

Con la presente si comunica che a partire da oggi l'accesso a tutte le stampanti di rete presenti nei comprensori di via Tiepolo e villa Bazzoni sarà gestito da un server windows identificato nella rete dal seguente nome:
win2003.oats.inaf.it (140.105.72.34).

Nella configurazione di rete per macchine con indirizzo statico, si dovranno impostare:

```
subnet-mask 255.255.252.0
dns I°      140.105.72.21
dns II°     140.105.72.174
```

Le macchine inserite nel DHCP server non hanno bisogno di alcuna modifica ai parametri di rete.

Ogni utente avrà il proprio account che a sua volta sarà autorizzato ad accedere alle stampanti necessarie.

I dispositivi disponibili sono i seguenti:

nome	ubicazione	
hp2015dn_uffposta	Palazzina ufficio posta	stampante b/w
hp2420dn_segreteria	Segreteria OATS	Stampante B/W
hp2055dn_ced_pcl6	Ufficio ced	stampante b/w
hp4200dtn_3p_bw_tiepolo	Tiepolo 3° piano	stampante B/W
hp4700dtn_3p_color_tiepolo	tiepolo 3° piano	stampante a colori
x_7120_bazzoni_ps_color/BW	Villa Bazzoni	Multifunzione xerox 7120
x_7120_bazzoni_win_color/BW WINDOWS7	Villa Bazzoni	Multifunzione xerox 7120
x_7120_caffe_bw	Area caffe tiepolo	Multifunzione xerox 7120 BW
x_7120_caffe_color	Area caffe tiepolo	Multifunzione xerox 7120 color

A seconda del sistema operativo del client, la stampante sarà identificata da un nome.

Linux:

Connettere la stampante desiderata via samba all'indirizzo :

```
smb://140.105.72.34/nome stampante
oppure
smb://win2003.oats.inaf.it/nome stampante
```

Impostare i dettagli di autenticazione :

```
nome utente --> inaf-oatsit/nome utente
password    --> *****
```

Impostare i driver del dispositivo sul client, bisogna avere i privilegi di root.

WINDOWS:

modo 1)

Connettere la stampante desiderata all'indirizzo :

```
\\140.105.72.34\nome stampante
oppure
\\win2003.oats.inaf.it\nome stampante
```

Impostare i dettagli di autenticazione :

```
nome utente --> inaf-oatsit\nome utente
```

password --> *****

Per macchine con S.O win7 o VISTA bisogna impostare i driver del dispositivo sul client, con S.O winXP non serve

modo 2)

Sfogliare la rete microsoft windows, Inaf-oatsit , cercare una macchina con nome win2003, inserire le credenziali

nome utente --> inaf-oatsit\nome utente
password --> *****

trovare la stampante desiderata nell'elenco e connetterla.

MAC:

Aprire il menu di stampa, selezionare aggiungi stampante, scegliere windows, dominio inaf-oats-it, server win2003, Impostare i dettagli di autenticazione :

nome utente --> inaf-oatsit;nome utente
password --> *****

Configurare i driver sul client.